



FITOSANA | SANIFICANTE – DETERGENTE SPECIFICO

SANIFICANTE – DETERGENTE SPECIFICO PER SERRE · BANCALI · CONTENITORI · ATTREZZI E STRUMENTI DI LAVORO – SENZA FASE GASSOSA

Questo prodotto è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detersivi.
Prodotto per esclusivo uso professionale

IMPIEGO

Bancali in cemento e/o plastica: Rimuovere lo sporco più grossolano e bagnarli abbondantemente fino al gocciolamento con una soluzione allo 0,5 – 1 % .

Bancali con fondo sabbioso e feltro: Distribuire 3-4 L/mq di una soluzione allo 0,5 – 1 % .

Vasi, contenitori e attrezzature varie: Preparare una soluzione all'1% ed immergere per 15-30 minuti gli oggetti da trattare.

Non utilizzare il prodotto per il trattamento di **polistiroli espansi**.

Fitosana contiene cloruro di n, n-didecil-n,n,-dimetilammonio, principio attivo su funghi, batteri e virus. Elimina spore di Phytophthora Nicotianae, Pythium splendens, Botrytis Cinerea, Thielaviopsis Basicola, Fusarium Oxysporum, Xanthomonas Pelargoni, Rhizoctonia solani,...

FITOSANA non è fitotossico e non provoca fase gassosa.

FITOSANA è biodegradabile al 100% e non inquina. Va distribuito con le normali attrezzature di irrigazione e per i trattamenti antiparassitari.

Adottare le elementari norme igieniche durante la distribuzione.

ATTENZIONE

R10 Infiammabile. R34 Provoca ustioni. R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R22 Nocivo in caso di ingestione. S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura minima di + 5°C.

